

تعریف بیماران پرخطر			منظور از بیماران / مراجعین پرخطر افرادی هستند که به دلیل شرایط موقت یا دائمی نیاز به دریافت خدمات تشخیصی درمانی یا تمهیدات پیشگیرانه ویژه- در اولین فرصت را دارند و باید تحت نظر مستمر و منظم و با اولویت ویژه قرار گیرند.
لیست بیماران در معرض خطر	ابزار ارزیابی ریسک	توضیحات	
سقوط	مورس	پرستار معیار های شناسایی (استفاده از ابزار مورس) را در بیماران ذیل بررسی می کند بیماران با محدودیت حرکتی (شکستی لگن ، ستون فقرات و ...)، بیماران با کاهش سطح هوشیاری (سکتة های مغزی و ...)، بیماران مصرف کننده داروهای قلبی، بیماران سال خورده و مسنّف، بیماران با علایم سرگیجه	
زخم فشاری	برادن	پرستار معیار های شناسایی (استفاده از ابزار برادن) را در بیماران ذیل بررسی می نماید. بیماران با محدودیت حرکتی (شکستی لگن ، ستون فقرات و ...)، بیماران با کاهش سطح هوشیاری (سکتة های مغزی و ...)، بیماران دارای سوء تغذیه و کاشکسیک، بیماران سال خورده و مسن	
ترومبوز وریدهای عمقی – آمبولی ریه	ولز	پرستار معیار های شناسایی (استفاده از ابزار ولز) را در بیماران ذیل بررسی می کند • جراحی های بزرگ با زمان طولانی • سکتة های مغزی یا MI • بیماران با بدخیمی موضعی در حال درمان (شیمی درمانی ، پرتودرمانی) • معتادان تزریقی • بیماریهای تضعیف کننده عصبی – عضلانی (گیلن باره) • تهویه مکانیکی • فلج عصبی عضلانی ناشی از داروها • CVP Line • سپسیس شدید • اختلالات انعقادی • بستری بیش از سه روز و بی حرکتی • مسافرت های طولانی و وجود ورید واریس	
خودکشی	Sad	پرستار معیار های شناسایی (استفاده از ابزار SAD) را در بیماران مستعد خودکشی بررسی می کند. معیار های جداسازی: • داشتن سابقه آسیب به خود و دیگران • داشتن نقشه برای آسیب به خود و دیگران • داشتن سابقه بستری در بخش در بخش روانپزشکی در چند ماه گذشته • سابقه بیماری روانپزشکی و مصرف دارو • وجود آثار خودزنی • داشتن سابقه مصرف الکل ، مواد محرک و مواد مخدر	
پلی فارمسی	بیماری که بیش از ۴ دارو مصرف می کند	پرستار بیمارانی که بیش از ۴ دارو مصرف می نمایند را شناسایی می کند.	
سو تغذیه	استفاده از سوالات ارزیابی تغذیه در فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار	نمایه توده بدن (BMI) توسط پرستار تعیین می گردد. فرمول: BMI نسبت وزن بر حسب کیلوگرم به مجذور قد (بر حسب متر) محاسبه می شود (BMI = : وزن کیلو گرم) مجذور قد به متر	
تشنج		پرستار معیار های شناسایی را در بیماران مستعد تشنج بررسی می کند سابقه سکتة مغزی ، بستری فعلی به دلیل سکتة مغزی ، بستری فعلی به دلیل خون ریزی مغزی ، سابقه تشنج بالاترین ریسک ، سابقه تومور مغزی یا سرطان و بدخیمی ها ، سابقه مصرف مواد محرک (آمفتامین)، مصرف ترامادول ، سابقه مصرف الکل، ترک ناگهانی الکل، بستری بیماران الکلی به صورت طولانی در بیمارستان ، سابقه جراحی مغزی ، بیماران نارسایی کلیه ، بیماران نارسایی کبد ، تب بالا در کودکان ، سابقه قوی خانوادگی ، هایپوگلاسمی ، آسیب ضربه به سر ، عفونت مغز ، آلزایمر ، وجود بیماریهای مادرزادی (مانند سندرم دان)	